


Bilder im Bautagebuch nebeneinander anordnen

Für den Druck der Tagesberichte stehen Ihnen verschiedene Vorlagen zur Verfügung. Die Vorlagen sind so angelegt, dass eingefügte Bilder (z.Bsp. Beim Bautenstand) untereinander angelegt werden, d.h. links das Bild und rechts daneben Text.

Wenn Sie wünschen, dass die Bilder nebeneinander angeordnet werden sollen, dann gehen Sie bitte wie folgt vor:

Öffnen Sie bitte im Druckmenü die Vorlagenverwaltung, wählen Sie eine Vorlage aus (1.) und betätigen Sie die Schaltfläche "Duplizieren" (2.) und vergeben einen Namen (3.) und bestätigen die Eingabe mit "OK".



Die duplizierte Vorlage wird nun in der Vorlagenverwaltung angezeigt. Das Kopieren der Vorlage ist erforderlich, damit die Originale nicht beschädigt werden.

Markieren Sie nun die Vorlage und klicken Sie auf "Bearbeiten". Jetzt wird der Report-Generator geöffnet.

The screenshot shows the Fast Report software interface. On the left, the 'Eigenschaften' (Properties) window for 'MasterData22: TfixMasterData' is open. The 'Eigenschaften' tab is selected, and the following properties are visible:

- AllowSplit: False
- Child: False
- ColumnGap: 10 (marked 5.)
- Columns: 3 (marked 6.)
- ColumnWidth: 0
- DataSet: Bautenstandfotos
- Description: (empty)
- Font: (TFont)
- FooterAfterE: False
- Height: 8,40
- KeepChild: False
- KeepFooter: False
- KeepHeader: False
- KeepTogether: False
- Left: 0
- Name: MasterData22
- OutlineText: (empty)
- ParentFont: True
- PrintChildIfIn: False
- PrintIfDetail: False
- Restrictions: (empty)
- RowCount: 0
- StartNewPage: False
- Stretched: True
- Tag: 0
- Top: 36,70
- Visible: True
- Width: 27,70

The report preview on the right shows a table with the following structure:

Tagesleistung			
Von	Bis	Baumaßnahme	Firma
[MasterData: MasterData11 sleist ung."	[Tagesleistung ung."	[Tagesleistung "Baumassnahme"]	[Tagesleistung "Firma"]
Header: Header5			
MasterData: MasterData20			
Bautenstand			
MasterData: MasterData21			
[Bautenstand "Bautenstand"]			
MasterData: MasterData22 (marked 4.)			
[Bautenstandfotos. "Bildname"]			
[Bautenstandfotos. "Beschreibung"]			

Markieren sie durch Anklicken das betreffende MasterData-Band (4.) und stellen Sie unter Eigenschaften bei "ColumnGap" den Abstand zwischen den Bildern (5.) ein sowie bei "Columns" (6.) die Anzahl der Nebeneinander darzustellenden Bilder ein.

Betätigen Sie nun das Diskettensymbol zum Speichern und schließen Sie den Reportgenerator. Die aktualisierte Vorlage steht Ihnen nun zur Verfügung.

